

Eudora6の設定

ここでは、Eudora を初めて設定する場合を例に説明しています。
一度作成したアカウントの設定を確認する場合は、「オプション」メニューの「設定」にお進みください。

1 Eudora6を起動します。

はじめてメールアカウント設定を行う場合、「アカウントウィザード」が表示されます。



「次へ(N)>」をクリックしてください。

2 「アカウントの設定」が表示されます。



「新規にアカウントを作成(C)」を選択し、「次へ(N)>」をクリックしてください。

3 「パーソナリティの情報」が表示されます。



メールを送信したときに、相手のメールソフトの「差出人」欄に表示される名前です。

お客様のお名前やニックネームなどを入力するとよいでしょう。

日本語で入力した場合、外国へメールを送った際に文字化けするおそれがありますので、海外へメールを送られる方は、ローマ字で入力することをお勧めします。

入力後、「次へ(N)>」をクリックしてください。

4 「メールアドレス」が表示されます。



お客様の電子メールアドレスを入力します。

入力後、「次へ(N)>」をクリックしてください。

5 「ユーザー名」が表示されます。




各項目について、以下のように入力してください。

項目	内容
ユーザー名	設定するメールアドレスを入力します。


入力後、「次へ(N)」をクリックしてください。

6 「メール受信サーバ」が表示されます。



「POP」を選択し、「次へ (N)>」をクリックしてください。

7 「送信サーバ名」が表示されます。



各項目について、以下のように入力してください。

サーバ名はご契約コースやお客様によって異なります。下表をご確認ください。

項目	受信サーバ名	送信サーバ名
MRS Liteプラス	xxx.mmrs.jp ※1	xxx.mmrs.jp ※1
MRS エントリー スタンダード ビジネス	xxx.mmrs.jp ※1	xxx.mmrs.jp ※1
MRS Lite (旧サービス)	mail. [基本契約ドメイン名]	mail. [基本契約ドメイン名]
MRS Value&Basic (旧サービス)	mail. [基本契約ドメイン名] ※2	mail. [基本契約ドメイン名] ※2


※1 「xxx」の部分はお客様によって異なります。ご契約時にお渡しした登録確認書をご確認いただくか、[管理画面](#)の [メール管理] → [POP-ID一覧] をご確認ください。

※2 設定したいメールアドレスのドメインがマルチドメイン、サブドメインの場合でも、サーバ名は上記のものとなります。

また、ご契約時にお渡しした登録確認書や、[管理画面](#)の [メール関連] → [メールボックス一覧・編集] でもご確認ください。こちらで[ご契約別のメールソフト設定情報](#)を掲載しております。

設定後「次へ」をクリックしてください。

8 「終了！」が表示されます。



「完了」ボタンをクリックしてください。

設定は以上です。

