


Outlook2007の設定

ここでは、Outlook2007を初めて設定する場合を例に説明します。


すでにアカウントを作成された方で新たにアカウントを設定される場合は、「ツール」メニューにある「アカウント設定」をクリックしてください。

- 1 Outlook2007を起動してください。



初めてOutlook2007を起動した場合、「Outlook2007スタートアップ」画面が表示されるので、「次へ(N)」ボタンをクリックしてください。

- 2 「アカウントの設定」が表示されます。



「はい(Y)」を選択して「次へ(N)」ボタンをクリックしてください。

- 3 「新しい電子メールアカウントの追加」が表示されます。

新しい電子メール アカウントの追加

自動アカウント セットアップ

名前(N):

電子メール アドレス(E):

パスワード(P):

パスワードの確認入力(C):

インターネット サービス プロバイダから提供されたパスワードを入力してください。

サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する(M)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

「サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する(M)」にチェックを入れ、「次へ(N)>」をクリックしてください。

4 「電子メールサービスの選択」が表示されます。

新しい電子メール アカウントの追加

電子メール サービスの選択

インターネット電子メール(I)
POP、IMAP、または HTTP サーバーに接続して、電子メール メッセージの送受信を行います。

Microsoft Exchange(M)
Microsoft Exchange に接続して、電子メール、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メールにアクセスします。

その他(O)
以下に表示されている種類のサーバーに接続します。
Fax、Mail、Transport
Outlook Mobile Service (テキスト メッセージング)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

「インターネット電子メール(I)」を選択して「次へ(N)」ボタンをクリックします。

5 「インターネット電子メール設定」が表示されます。

新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定

電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)

アカウント設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには「アカウント設定のテスト」をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

各項目について、以下のように入力してください。

項目	内容
名前(Y)	任意の名前を入力 ※メールを送信したときに、相手のメールソフトの「差出人」欄に表示される名前です。 お客様のお名前やニックネームなどを入力するとよいでしょう。


日本語で入力した場合、外国へメールを送った際に文字化けするおそれがありますので、海外へメールを送られる方は、ローマ字で入力することをお勧めします。

電子メールアドレス(E)	お客様のメールアドレスを入力 ※メールアドレス変更を行った方は、変更後のメールアドレスを入力してください。 例) mirai-s@ip.mirai.ne.jp
アカウントの種類(A)	「POP3」を選択します
受信メールサーバ(I)	受信メールサーバ名を入力 例) pop.he.mirai.ne.jp お使いの メールサーバに対応したサーバ はこちらをごらんください。
送信メールサーバ(O)	送信メールサーバ名を入力 例) smtp.he.mirai.ne.jp お使いの メールサーバに対応したサーバ はこちらをごらんください。
アカウント名(U)	メールアドレスの@より前の部分を入力 例) mirai-s ※メールアドレス変更サービスをご利用の場合は、アカウント名に接続ユーザ名の@より前の部分を入力してください。
パスワード(P)	メールアドレスに設定されたパスワードを入力

入力後、「詳細設定(M)」をクリックしてください。

6 「インターネット電子メール設定」が表示されます。


「送信サーバー」タブをクリックしてください。



「送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)」にチェックを入れ、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)」を選択します。

「詳細設定」タブをクリックしてください。


7 「詳細設定」の情報が表示されます。



サーバーのポート番号項目にある「送信サーバー(SMTP)(O)」の数値を 587 に変更します。

入力後、「OK」をクリックしてください。

8 「インターネット電子メール設定」が表示されます。



「次へ(N)>」をクリックしてください。

9 「セットアップの完了」が表示されます。



「完了」をクリックしてください。

設定は以上です。