

Mail1の設定

- 1 Mailを起動してください。



初めて設定する場合

- 1 初めて設定する場合は、次のような画面が表示されます。

ようこそ Mail へ

Mail を使用するように設定されたメールアカウントがありません。次の情報を入力して、メールを送受信してください。

氏名:

メールアドレス:

受信用メールサーバ:

メールサーバの種類: POP IMAP

ユーザ名:

パスワード:

送信用メールサーバ:

各項目について、以下のように入力してください。

項目	内容
氏名	任意の名前を入力します。 ※メールを送信したときに、相手のメールソフトの「差出人」欄に表示される名前です。 お客様のお名前やニックネームなどを入力するとよいでしょう。 日本語で入力した場合、外国へメールを送った際に文字化けするおそれがありますので、海外へメールを送られる方は、ローマ字で入力することをお勧めします。
メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力
受信用メールサーバ	「mail.7so.ne.jp」と入力
メールサーバの種類	「POP」を選択
ユーザ名	お客様のメールアドレスを入力
パスワード	メールアドレスに設定されたパスワードを入力します。
送信用メールサーバ	「mail.7so.ne.jp」と入力

入力後、「OK」をクリックしてください。

- 2 サーバ接続が検証されます。




設定された内容が正しいかどうかを確認するために、自動的にインターネット接続を行います。

このとき、「接続に失敗しました」というメッセージが表示される場合、設定の内容が間違っているか、インターネットへの接続自体ができていない可能性があります。

接続できない場合は設定内容が正しいか確認をお願いします。

また、初歩的な間違いで電話線がパソコンからモジュラージャックにつながっていない場合もありますので、ご確認ください。


初期起動時は「メールボックスの読み込み」



こちらでは読み込みしませんので、「いいえ」をクリックしてください。

※初回起動時には「ようこそ」の画面が表示されます。表示された場合は「いいえ」をクリックしてください。


「Mail」画面が表示されます。



3 メニューバーの「Mail」から「環境設定...」を選択します。



表示された画面から「アカウント」を選択して以下のように設定します。




「新規メールをチェック」：ダイヤルアップ接続を選択した場合、手動を選択します。

説明の画面に表示されているメールアドレスはさきほど「ようこそMailへ」で設定した内容のものです。

設定内容を確認する場合は「編集」ボタンをクリックします。他にメールアカウントをメールソフトに追加したい場合は「アカウント追加」ボタンをクリックして設定をします。

今回は説明画面内にあるアカウントを選択して「編集ボタン」をクリックします。

4 「アカウント」が表示されます。



先に設定した内容が表示されます。

設定内容を確認し、間違いがないようでしたら「オプション」ボタンをクリックします。

5 SMTPサーバのオプション

各項目について、以下のように入力してください。

項目	内容
サーバのポート	「587」を入力
SSL (Secure Sockets Layer) を使用	チェックなし
認証	「パスワード」を選択
ユーザ名	お客様のメールアドレスを入力
パスワード	メールアドレスに設定されたパスワードを入力

設定しましたら「OK」ボタンをクリックします。

6 「アカウント」に戻ります。

「OK」ボタンをクリックし、「アカウント」画面の閉じるボタンをクリックして閉じてください。

設定は以上です。

