

Windows Live メールをご利用の方へ

Microsoft 「Windows Live メール (Windows Essentials 2012) 」のサポートは2017年1月10日に終了しました。引き続きご利用いただけますが、WindowsUpdate後に突然送受信ができなくなる等のトラブルが発生する恐れがございます。現在「Windows Liveメール」をお使いのお客様は、別のメールソフトへ移行されることをおすすめいたします。

<関連情報>


Microsoft 公式サイト (Windows Essentials)

<https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-essentials-2707b879-5004-4349-c4a4-e5900945f2a9>

Windows Liveメール 2011の設定


Windows Liveメールを起動

1 スタートボタンから「すべてのプログラム」を選択し「Windows Live」項目にある「Windows Live メール」をクリックしてください。




電子メールアカウントの設定

1 メニューバーにある「アカウント」タブを選択し「電子メール」をクリックしてください。



2 「自分の電子メールアカウントを追加する」が表示されます。



各項目について、以下のように入力してください。

項目	内容
電子メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	管理画面で設定したパスワードを入力します。
表示名	相手のメールソフトの差出人欄に表示される名前を入力します。 お客様のお名前やニックネームなどを入力するとよいでしょう。

日本語で入力した場合、外国へメールを送った際に文字化けするおそれがありますので、海外へメールを送られる方は、ローマ字で入力することをお勧めします。

設定後「次へ」をクリックしてください。

3 「サーバー設定を構成」が表示されます。

各項目について、以下のように入力してください。

受信サーバ情報

項目	内容
サーバの種類	POP3を選択します。
サーバのアドレス	ご契約によって異なります。以下の表「送受信サーバの指定」をご確認ください。
次を利用して認証する	クリアテキストを選択します。
ログオンユーザ名	設定するメールアドレスを入力します。

送信サーバ情報

項目	内容
サーバのアドレス	ご契約によって異なります。以下の表「送受信サーバの指定」をご確認ください。
サーバのアドレス・ポート	587を入力します。
認証が必要	チェックします。

送受信サーバの指定

項目	受信サーバ名	送信サーバ名
MRS Lite プラス	xxx.mmrs.jp (※1)	xxx.mmrs.jp (※1)
MRS エントリー スタンダード ビジネス	xxx.mmrs.jp (※1)	xxx.mmrs.jp (※1)
MRS Lite (旧サービス)	mail. [基本契約ドメイン名]	mail. [基本契約ドメイン名]
MRS Value&Basic (旧サービス)	mail. [基本契約ドメイン名] (※2)	mail. [基本契約ドメイン名] (※2)

※1 「xxx」の部分はお客様によって異なります。ご契約時にお渡しした登録確認書をご確認いただくか、[管理画面](#)の [メール管理] → [POP-ID一覧] をご確認ください。

