

Mail4の設定

画面はMail4のものですが、Mail3も手順は同様です。

- 1 Mailを起動してください。



初めて設定する場合

- 1 初めて設定する場合は、次のような画面が表示されます。



各項目について、以下のように入力してください。

項目	内容
氏名	任意の名前を入力 ※メールを送信したときに、相手のメールソフトの「差出人」欄に表示される名前です。 お客様のお名前やニックネームなどを入力するとよいでしょう。 日本語で入力した場合、外国へメールを送った際に文字化けするおそれがありますので、海外へメールを送られる方は、ローマ字で入力することをお勧めします。
メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力
パスワード	メールアドレスに設定されたパスワードを入力

入力後、「続ける」をクリックしてください。

- 2 「受信用メールサーバ」が表示されます。



各項目について、以下のように入力してください。

項目	内容
アカウントの種類	「POP」を選択
説明	任意の名称を入力
受信用メールサーバ	「mail.7so.ne.jp」と入力
ユーザ名	お客様のメールアドレスを入力
パスワード	メールアドレスに設定されたパスワードを入力

入力後、「続ける」をクリックしてください。

3 「送信用メールサーバ」が表示されます。



各項目について、以下のように入力してください。

項目	内容
説明	任意の名称を入力
送信用メールサーバ	「mail.7so.ne.jp」と入力
このサーバのみを使用	チェックする
認証を使用	チェックする
ユーザ名	お客様のメールアドレスを入力
パスワード	メールアドレスに設定されたパスワードを入力

入力後、「続ける」をクリックしてください。

4 パソコン側で自動的にサーバの状況を確認します。

しばらく待つと、SSLについての警告が表示されます。警告が表示されたら「手動で設定」をクリックしてください。

「送信メールのセキュリティ」が表示されます。



「SSLを使用」はチェックをはずし、「認証」は「パスワード」を選択してください。

「続ける」をクリックしてください。

弊社の送信メールサーバは、SSLによる認証に対応していません。Mail4は、先にSSLによる接続を試みますので、必ず警告が表示されますが動作には問題ありません。

5 「アカウントの概要」が表示されます。



入力内容を確認して、「アカウントをオンラインにする」にチェックしてください。


「作成」をクリックしてください。

設定は以上です。

アカウントの編集

1 メニューバーの「Mail」から「環境設定」をクリックしてください。


表示された画面から、「アカウント」をクリックしてください。



既存のアカウントの設定を確認する場合には、左側のリストから確認したいユーザを選択してください。

※新しくアカウントを追加する場合は左下の「+」をクリックしてください。その後は「初めて設定する場合」と同じ手順になります。


2 右側に「アカウント情報」タブが表示されます。




各項目について、以下のように入力してください。

項目	内容
説明	任意の名前を入力
メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力
氏名	任意の名前を入力 ※メールを送信したときに、相手のメールソフトの「差出人」欄に表示される名前です。 お客様のお名前やニックネームなどを入力するとよいでしょう。 日本語で入力した場合、外国へメールを送った際に文字化けするおそれがありますので、海外へメールを送られる方は、ローマ字で入力することをお勧めします。
受信用メールサーバ	「mail.7so.ne.jp」と入力
ユーザ名	お客様のメールアドレスを入力
パスワード	メールアドレスに設定されたパスワードを入力

3 「送信用メールサーバ (SMTP)」の「SMTPサーバリストを編集」を選択してください。



4 お使いのSMTPサーバを選択してください。




各項目について、以下のように入力されているか確認してください。

項目	内容
説明	任意の名称を入力
サーバ名	

「mail.7so.ne.jp」と入力

「詳細」タブをクリックしてください。

5 「詳細」タブが表示されます。




各項目について、以下のように入力されているか確認してください。

項目	内容
ポート	デフォルトポートを使用 (25,465,587) を選択
SSL	チェックなし
認証	「パスワード」を選択
ユーザ名	お客様のメールアドレスを入力
パスワード	メールアドレスに設定されたパスワードを入力

確認後、「OK」をクリックしてください。

2 「アカウント」の「詳細」タブをクリックしてください。



各項目について、以下のように入力してください。

項目	内容
ポート	110
SSLを使用	チェックなし
認証	「パスワード」を選択