

Movable Type (ムーバブルタイプ)

Movable Type (ムーバブルタイプ) とは、強力なカスタマイズ機能を備える商用CMSプラットフォームです。通常有償のCMSソフトウェアですが、個人利用であれば無償で利用できます。プラグインやサードパーティ製の拡張ソリューションが多く提供されているのが特徴です。

- MovableTypeは利用用途によって、ライセンスが必要です。詳しくは[こちら](#)をご覧ください。
- 本マニュアルでは、「個人ライセンス (無償)」で本体を入手し、利用する場合の設置方法をご案内します。

※ ご利用時の最新安定版をダウンロードしてください。

※ 本マニュアルではバージョン5.14を使用しています。

※ Movable Type5からは、SQLiteやPostgreSQLがサポートされなくなりました。データベースはMySQLのご利用を推奨します。詳細は[こちら](#)をご覧ください。

MovableType 本体の入手

1 [Movable Type - Six Apartのサイト](#)から本体をダウンロードします。

「個人無償版ダウンロード」をクリックします。



2 使用用途に問題ないかよく読み、ダウンロードリンクをクリックします。

「個人無償ライセンス ダウンロードページ」をクリックします。



3 制限事項、個人無償ライセンス利用許諾契約書をよく読み、問題がなければ同意します。

メールアドレスを入力し、「上記に同意して申し込む」をクリックします。

MOVABLETYPE

個人開発ライセンス

個人開発ライセンスの制限事項

個人開発ライセンスの制限事項は下記のとおりです。お申し込みの前にご確認ください。

項目	内容	備考
インストール数の制限	1インストールに制限します。	1人のライセンス所有者が同時にインストールすることができるMovable Typeは1つまでです。2つ以上インストールする必要がある場合は、開発ライセンスをご購入ください。
ブログ数の制限	制限ありません。	1つのMovable Type内であれば、作成するブログ数の制限はありません。
ユーザー数の制限	制限ありません。	ユーザーとは「ブログへの投稿者」のことを指します。
アフィリエイトの利用	利用できません。	
テクニカルサポート	付属しません。	「専用サポートライセンス」を別途購入することができます。 「Movable Type 5.14サポート」の価格ページ
関連するサービスの利用	利用できません。	有償。別途に別からインストール代行サービス、サイト構築サービスなどは利用できません。
企業、法人、団体、海外での利用	利用できません。	企業、法人や海外サイトでの利用をご希望の場合は別途のトライアルをお申し込みください。 Movable Type 5.14インストールガイド

ライセンスについて不明な点がございましたら、以下のページをご確認ください。

http://www.sixapart.jp/support/mv_mt_license.html

個人開発ライセンス利用許諾契約書

このMovable Type Software利用許諾契約（以下、「本契約」といいます）は、Movable Type Software（以下、「本Software」といいます）を利用する者（以下、「あなた」といいます）とSix Apart, Ltd（以下、「Six Apart」といいます）間に結ばれる契約です。もし、本契約に同意しないのであれば、本Softwareをダウンロードしたり、インストールしたりあるいは利用してはなりません。本Softwareをインストールし利用するということは、あなたが本契約を読み、理解し、そしてこれに同意したことを意味することになります。

【定義】

1. ユーザーの定義
「ユーザー」とは、本Softwareの「ブログ投稿者の設定」機能をもって本Softwareによりのみ扱われる独自のIDを生成し、且つ 60日以内にIDを生成した個人を意味します。あなたの場合において署名がなかった場合、及び本Softwareを使用していない個人は、60日以内にIDを生成していた場合に、

弊社のプライバシーポリシーは以下をご確認ください。

<http://www.sixapart.jp/privacy/>

*メールアドレス (必須) : 上記に同意して申し込む

協力: ECバイヤーズ (運営: ソフトバンク・テクノロジー株式会社)

このページはトップ

six apart

Copyright 2003-2011 Six Apart, Ltd. All rights reserved.

4 「MT-5_14-ja.zip」をクリックします。

ECバイヤーズ ショップス・アパートショップ

よくあるご質問 | ご利用案内 | 会社情報 | ライセンス情報 | コートを見る

Movable Type 個人ライセンス (開発) ダウンロード

下記のファイル名部分をクリックしてダウンロードをしてください。

Movable Type 5.14
Movable Typeの最新バージョンです。
MT-5_14-ja.zip (08.6KB)
リリース日: 2012/05/16

Movable Type 5.07
Movable Type 5.0x系の最新バージョンです。
MT-5_07-ja.zip (8.70KB)
リリース日: 2012/02/22

スマートフォンオプション for Movable Type 1.01
Movable Typeをスマートフォンで利用するためのプラグインです。
※Movable Type 5.12以上が必要です。それ以前のバージョンのMovable Typeではご利用になれません。
SmartphoneOption-1_01.zip (8.28KB)
リリース日: 2012/02/22

利用許諾の制限

プログラムをダウンロードする方は、利用許諾に同意済みである必要があります。利用許諾を承認していない方は、下記より確認をし、内容に同意してからダウンロードしてください。

カテゴリー

- Movable Type 5
最新バージョンのMovable Type
- Movable Type Advanced
ハイエンド企業向けMovable Type
- Movable Type 開発者版
プラグインやカスタマイズのための開発者版
- Likewise 2/3体系ブログ
企業向けの中規模ブログサービス
- Likewise 2/3体系ブログ 開発者版
Likewise 2/3体系ブログの開発者版
- Likewise オンラインセンター
オンラインセンターの申込、開発者版
- Zurbak
企業向けのクラウドサービス

www.ecbuyers.com

www.sixapart.com

2012-06-01 18:37 JST

5 ご利用のPCに「MT-5_14-ja.zip」がダウンロードされます。

※ ZIPファイルの解凍が必要な場合は、解凍用ソフトでパッケージを解凍してください。

ファイルのアップロード

1 FTPソフトを起動します。


※ FTPソフトの設定方法は[こちら](#)を参考にしてください。

2 設置したい領域に「MT-5_14-ja」内の全ディレクトリ・ファイルをアップロードします。

「MT-5_14-ja」内の全ディレクトリ・ファイルをアップロードしてください。

※ 以下、/public_html/mt/以下にアップロードするものとしてご説明します。この場合、「http://ドメイン名/mt」がサイトURLになります。

インストールするディレクトリ名は「mt」でなくても結構です。「blog」、「mysite」などご自由に作成してください。



MovableType5のインストール

- 1 アップロードが終了したら/public_html/mt/以下のCGIファイルのパーミッションを「700」にします。



- 2 設置したURLにアクセスします。

/public_html/mt/に設置した場合、「http://設置した領域のドメイン/mt/」にアクセスします。

「サインイン」をクリックします。



- 3 使用言語で「日本語」を選択後「開始」をクリックします。



- 4 システムチェックで「次へ」をクリックし、データベース設定で「MySQLデータベース」を選択します。



- 5 データベース設定を行います。

ここでの設定は、お客様のデータベース情報が必要です。[MRS管理画面にログイン](#)しご確認ください。



Movable Type側の項目	対応するMRS管理画面内【MySQL一覧】の内容
データベースサーバ	MRS管理画面内【データベース管理】 - 【MySQL一覧】で表示している「データベースサーバー」を入力
データベース名	MRS管理画面内【データベース管理】 - 【MySQL一覧】で表示している「データベース名」を入力
ユーザー名	MRS管理画面内【データベース管理】 - 【MySQL一覧】で表示している「接続ユーザー名」を入力。
パスワード	MRS管理画面内【データベース管理】 - 【MySQL一覧】で表示している「パスワード」を入力。

※ はじめてご利用される前に必ずお客様の任意のパスワードへ変更してください。

6 データベースの設定を完了し、メールの設定へ進みます。

「次へ」をクリックします。



7 メール設定

各項目を入力し、「テストメールを送信」をクリックします。



Movable Type側の項目	内容
メール送信プログラム	「Sendmail」を選択
Sendmailのパス	「Sendmail」を選択すると自動的に「/usr/lib/sendmail」と入力されます。
テストメールが送られるメールアドレス	メールアドレスを入力してください。
送信元メールアドレス	メールアドレスを入力してください。

テストメールを送信すると「MovableType構成ウィザードからのテスト送信」という件名でメールが届きます。

8 メールの設定が完了します。

テストメールを受信したことを確認して、「次へ」をクリックします。



9 Movable Typeの設定が完了します。

「次へ」をクリックし、アカウントの作成へ進んでください。



10 アカウントの作成

MovableTypeにログインするユーザ名・パスワードなどのアカウントを作成します。

Movable Type側の項目	内容
ユーザー名	ログインするときのユーザ名を指定します。
表示名	ブログに表示する名前を指定します。 ※ コンテンツ公開時にこの名前が表示されます。ユーザ名と同様でも構いませんが、セキュリティ上でできれば別の名前にされることをお勧めします。
電子メール	メールアドレスを入力してください。
システムのメールアドレスとして利用する	任意でチェックを入れてください。 ※チェックした場合、「電子メール」に入力したメールアドレスが、システムから送信されるメールのFromとして設定され

ます。

使用言語	利用する言語を選択します。
パスワード	パスワードを入力します。
パスワード確認	パスワードをもう一度入力します。

11 最初のウェブサイトを作成

ウェブサイト名や、公開パスなどを設定し「インストール」をクリックします。

Movable Type側の項目	内容
ウェブサイト名	ウェブサイト名を入力します。後から変更できます。
ウェブサイトURL	ウェブサイトのURLを指定します。
ウェブサイトパス	ブログのメインページであるindex.htmlへのパスを指定します。スラッシュ(/)で始まる絶対パスでの指定をお勧めします。 公開パスはブログURLと同じディレクトリを指している必要があります。
テーマ	インストール時に作成される最初のブログで使用するテーマを選択します。
タイムゾーン	日本で作成しているのであれば「UTC+9(日本標準時)」を選択してください。

12 インストールの完了

データベースの初期化が行なわれ、インストールが完了します。

「MovableTypeにサインイン」をクリックします。



ご利用上の注意

- 個人ライセンスでご利用される場合、1人のライセンス所有者がインストールすることができるMovable Typeは1つです。2つ以上インストールする必要がある場合や、法人でのご利用、個人事業であっても商用利用される場合は、有償ライセンスをご利用ください。
尚、1つのMovable Typeで作成するサイト、ブログの数に制限はありません。

インストール後のMovable Typeの各種設定について

インストール後のウェブサイトやブログの各種設定・操作方法等については、ダウンロードした際に内包されております

「readme.html」をご参照ください。

「readme.html」をダブルクリックするとブラウザ上で閲覧できます。

※ Movable Typeの各種設定・操作方法等や、プラグイン・拡張モジュール等の設置利用方法などのサポートは一切行っておりません。プラグインの開発元にお問い合わせいただくか、開発元WEBサイトをご参照ください。