Mail4の設定

画面はMail4のものですが、Mail3も手順は同様です。

¹ Mailを起動してください。



初めて設定する場合

│ 初めて設定する場合は、次のような画面が表示されます。

| ようこそ Mail へ | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORE RUNO | ようこそ Mail へ メールアカウントを設定する手順をご案内します。 はじめに、次の情報を入力してください: 氏名: メールアドレス: パスワード: |
| ? | キャンセル 戻る 続ける |

各項目について、以下のように入力してください。

| 項目 | 内容 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 氏名 | 任意の名前を入力 ※メールを送信したときに、相手のメールソフトの「差出人」欄に表示される名前です。 お客様のお名前やニックネームなどを入力するとよいでしょう。 日本語で入力した場合、外国へメールを送った際に文字化けするおそれがありますので、海外へメールを送られる方は、ロ ーマ字で入力することをお勧めします。 |
| メールアドレス | お客様のメールアドレスを入力 |
| パスワード | メールアドレスに設定されたパスワードを入力 |
| 入力後、「続ける」をクリックし | てください。 |

2 「受信用メールサーバ」が表示されます。

| ようこそ Mail へ | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AND THE RUNG | 受信用メールサーバ アカウントの種類: 説明: 受信用メールサーバ: ユーザ名: パスワード: | POP P |
| ? | キャンセル | 反る 続ける |

各項目について、以下のように入力してください。

| 項目 | 内容 |
|-----------|--------------------------------------|
| アカウントの種類 | 「POP」を選択 |
| 説明 | 任意の名前を入力 |
| 受信用メールサーバ | 契約によって異なります。以下の表「送受信サーバの指定」をご確認ください。 |
| ユーザ名 | 設定するメールアドレスを入力します。 |
| パスワード | 管理画面で設定したパスワードを入力します。 |

送受信サーバの指定

| 項目 | 受信サーバ名 | 送信サーバ名 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| MRS Liteプラス | xxx.mmrs.jp (※1) | xxx.mmrs.jp (※1) |
| MRS エントリー スタンダード ビジネス | xxx.mmrs.jp (※1) | xxx.mmrs.jp (※1) |
| MRS Lite (旧サービス) | mail.[基本契約ドメイン名] | mail.[基本契約ドメイン名] |
| MRS Value&Basic (旧サービス) | mail.[基本契約ドメイン名](※2) | mail.[基本契約ドメイン名](※2) |

※1 「xxx」の部分はお客様によって異なります。ご契約時にお渡しした登録確認書をご確認いただくか、<u>管理画面</u>の[メール管理]→ [POP-ID一覧]をご確認ください。

※2 設定したいメールアドレスのドメインがマルチドメイン、サブドメインの場合でも、サーバ名は上記のものとなります。 また、ご契約時にお渡しした登録確認書や、管理画面の[メール関連]→[メールボックス一覧・編集]でもご確認いただけます。こち らでご契約別のメールソフト設定情報を掲載しております。

入力後、「続ける」をクリックしてください。

3 「送信用メールサーバ」が表示されます。

| ようこそ Mail | ^ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 送信用メールサーバ 説明 送信用メールサーバ 送信用メールサーバ ご 認証を使用 ユーザ名: パスワード: | ● ○ Padle # T + 1 > + ● ● ● Padle # T + 1 > + ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● |
| (?) (キャンセル) | 戻る 続ける |

各項目について、以下のように入力してください。

| 項目 | 内容 |
|------------|--------------------------------------------|
| 説明 | 任意の名前を入力 |
| 送信用メールサーバ | ご契約によって異なります。以下の表「送受信サーバの指定」をご確認ください。 |
| このサーバのみを使用 | チェックする ※通常送信メールサーバは認められたメールアドレスでしか使えません |
| 認証を使用 | チェックする |
| ユーザ名 | 設定するメールアドレスを入力します。 |
| パスワード | 管理画面で設定したパスワードを入力します。 |

送受信サーバの指定

| 項目 | 受信サーバ名 | 送信サーバ名 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| MRS Liteプラス | xxx.mmrs.jp (※1) | xxx.mmrs.jp (※1) |
| MRS エントリー スタンダード ビジネス | xxx.mmrs.jp (※1) | xxx.mmrs.jp (※1) |
| MRS Lite (旧サービス) | mail.[基本契約ドメイン名] | mail.[基本契約ドメイン名] |
| MRS Value&Basic (旧サービス) | mail.[基本契約ドメイン名](※2) | mail.[基本契約ドメイン名](※2) |

※1 「xxx」の部分はお客様によって異なります。ご契約時にお渡しした登録確認書をご確認いただくか、<u>管理画面</u>の[メール管理]→ [POP-ID一覧]をご確認ください。

※2 設定したいメールアドレスのドメインがマルチドメイン、サブドメインの場合でも、サーバ名は上記のものとなります。 また、ご契約時にお渡しした登録確認書や、管理画面の[メール関連]→[メールボックス一覧・編集]でもご確認いただけます。こちらでご契約別のメールソフト設定情報を掲載しております。

入力後、「続ける」をクリックしてください。

4 パソコン側で自動的にサーバの状況を確認します。

しばらく待つと、SSLについての警告が表示されます。警告が表示されたら「手動で設定」をクリックしてください。

「送信メールのセキュリティ」が表示されます。

| ようこそ Mail へ | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A CONTRACTION OF CONTRACTICON OF CONTRACTICON OF CONTRACTICONTRACTICON OF CONTRAC | ようこそ Mail へ 送信メールのセキュリティ SSL (Secure Sockets Layer) を使用 認証: パスワード |
| ? | キャンセル 戻る 続ける |

「SSLを使用」はチェックをはずし、「認証」は「パスワード」を選択してください。

「続ける」をクリックしてください。

弊社の送信メールサーバは、SSLによる認証に対応しておりません。Mail4は、先にSSLによる接続を試みますので、必ず警告が表示されますが動作には問題ありません。

5 「アカウントの概要」が表示されます。

| | ようこそ Mail へ | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | ようこそ Mail ヘ アカウントの概要 アカウントの説明: 氏名: メールアドレス: ユーザ名: 受信用メールサーバ: SSL: 切 送信用メールサーバ: SSL: 切 | |
| ? | アカウントをオンラインにする キャンセル 戻る 作成 | |

入力内容を確認して、「アカウントをオンラインにする」にチェックしてください。

「作成」をクリックしてください。

設定は以上です。

アカウントの追加・設定変更方法

∃ メニューバーの「Mail」から「環境設定」をクリックしてください。

表示された画面から、「アカウント」をクリックしてください。

| 6 0 0 | アカウント |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般 アカウント RSS | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
| アカウント | アカウント情報 メールボックスの特性 詳細 |
| РОР | アカウントの種類: POP |
| | 説明: 仕事用、個人用 |
| | 氏名: Full For A State S |
| | 网络田又一川井一代· mail avanage sam |
| | ユーザ名: hiro_sato |
| | パスワード: |
| | 送信用メールサーバ (SMTP) : |
| | 🗌 このサーバのみを使用 |
| | |
| | |
| | |
| + + | (?) |
| | |

既存のアカウントの設定を確認する場合には、左側のリストから確認したいユーザを選択してください。

※新しくアカウントを追加する場合は左下の「+」をクリックしてください。その後は「初めて設定する場合」と同じ手順になります。
 2 右側に「アカウント情報」タブが表示されます。

| 00 | アカウント |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般 アカウント RSS | 武家 レントとカラー 表示 作成 著名 ルール オール マール マックト マック マック マックト マック マッ マック マッ マッ マー マッ マッ マッ ア マ |
| アカウント @ POP | アカウント情報 メールボックスの特性 詳細 アカウントの種類: POP 説明: |
| | 氏名: ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● |
| | 送信用メールサーバ(SMTP): |
| + - | ? |

各項目について、以下のように入力してください。

| 項目 | 内容 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | 任意の名前を入力 |
| メールアドレス | お客様のメールアドレスを入力 |
| 氏名 | 任意の名前を入力 ※メールを送信したときに、相手のメールソフトの「差出人」欄に表示される名前です。 お客様のお名前やニックネームなどを入力するとよいでしょう。 日本語で入力した場合、外国へメールを送った際に文字化けするおそれがありますので、海外へメールを送られる方は、ロ ーマ字で入力することをお勧めします。 |
| 受信用メールサーバ | ご契約によって異なります。以下の表「送受信サーバの指定」をご確認ください。 |
| ユーザ名 | 設定するメールアドレスを入力します。 |
| パスワード | メールアドレスに設定されたパスワードを入力 |

送受信サーバの指定

| 項目 | 受信サーバ名 | 送信サーバ名 |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| MRS Liteプラス | xxx.mmrs.jp (※1) | xxx.mmrs.jp (※1) |
| MRS エントリー スタンダード ビジネス | xxx.mmrs.jp (%1) | xxx.mmrs.jp (※1) |
| MRS Lite (旧サービス) | mail. [基本契約ドメイン名] | mail.[基本契約ドメイン名] |

| MRS Value&Basic | mail.[基本契約ドメイン名](※2) |
|-----------------|----------------------|
| (旧サービス) | |

mail. [基本契約ドメイン名] (※2)

※1 「xxx」の部分はお客様によって異なります。ご契約時にお渡しした登録確認書をご確認いただくか、<u>管理画面</u>の[メール管理]→ [POP-ID一覧]をご確認ください。

※2 設定したいメールアドレスのドメインがマルチドメイン、サブドメインの場合でも、サーバ名は上記のものとなります。

また、ご契約時にお渡しした登録確認書や、<u>管理画面</u>の [メール関連] → [メールボックス一覧・編集] でもご確認いただけます。こち らで<u>ご契約別のメールソフト設定情報</u>を掲載しております。

3 「送信用メールサーバ(SMTP)」の「SMTPサーバリストを編集」を選択してください。

| 00 | アカウント |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般 アカウント RSS RSS | │ |
| アカウント | アカウント情報 メールボックスの特性 詳細 アカウントの種類: POP 説明: … ジールアドレス: … 氏名: MiraiCommunicationNetWOrk 受信用メールサーバ: … ユーザ名: … パスワード: … なし … 送信用メールサーバ (MTP) ✓ SMTP サーパリストを編集… ● |
| + - | ? |

4 お使いのSMTPサーバを選択してください。

| 説明 | サーバ名 | 使用しているアカウント |
|-----|---------------|-------------|
| | and mercanity | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| + - | | |
| | | #7 DM 07 |
| | アカウント情 | 報目計和 |
| | 5400 · | |
| | 8元9月 · | |
| | サーバ名: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ?) | | (キャンセル) OK |
| | | |

各項目について、以下のように入力されているか確認してください。

| 項目 | 内容 |
|------|---------------------|
| 説明 | 任意の名前を入力 |
| サーバ名 | 受信メールサーバ名と同じサーバ名を入力 |

「詳細」タブをクリックしてください。

5 「詳細」タブが表示されます。

| 説明 | サーバ名 | 使用しているアカウント |
|-----|--------------------|------------------------|
| | and services and a | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| + - | | |
| | アカウン | ト情報 |
| | 0 == | |
| | デフォルト () キュタノオ | 、ホートを使用 (25, 465, 587) |
| | | ヘートを使用。 |
| | SSL (Secu | ire Sockets Layer)を使用 |
| | 認証: パスワード | ÷ |
| | ユーザ名: | |
| , | パスワード: | • |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 | | (+++>++) OK |
| | | |

各項目について、以下のように入力されているか確認してください。

西미

| · 供口 | 13 4 |
|-------|----------------------------|
| ポート | デフォルトポートを使用(25,465,587)を選択 |
| SSL | チェックなし |
| 認証 | 「パスワード」を選択 |
| ユーザ名 | 設定するメールアドレスを入力 |
| パスワード | メールアドレスに設定されたパスワードを入力 |

確認後、「OK」をクリックしてください。

2 「アカウント」の「詳細」タブをクリックしてください。

市应



各項目について、以下のように入力してください。

| 項目 | 内容 |
|--------|------------|
| ポート | 110 |
| SSLを使用 | チェックなし |
| 認証 | 「パスワード」を選択 |