Windows XP 接続設定

¹ スタートメニューから「コントロールパネル(C)」を開いてください。

user	
 インターネット Internet Explorer 配子メール Outlook Express Windows Media Player 	 ジマイドキュメント み近使ったファイル(D) → ダイ ピクチャ マイ ミュージック マイ ニンピュータ
X Windows Messenger	ע-ם-עב (¢אויב על עב 🖗
Access ThinkPad	で プロクラムのアクセスと既定の設 定
IBM Access Connections	 接続(1) りリンタと FAX
Windows XP ツアー	
👹 RTZF	
	── ファイル名を指定して実行(R)
すべてのプログラム(Ⴒ) 📡	Access ThinkPad
	😰 ロクオフ(L) 🚺 シャットタウン(L)
<i># 29-1</i>	

2 「コントロールパネル」が表示されます。



「ネットワークとインターネット接続」を選択してください。

3 「ネットワークとインターネット接続」が表示されます。



「ネットワーク接続」を選択してください。

4 ネットワーク接続画面が表示されます。

お使いのイーサネットアダプタの設定が表示されています。



「ローカルエリア接続」のアイコンを右クリックし、「プロパティ(R)」を選択してください。

5 「ローカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。画面が表示されるので、「全般」タブを選択後、「この接続は次の項目を使用 します(O)」の欄より「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ(R)」ボタンをクリックします。

🕹 ローカル エリア接続のプロパティ 🛛 🤶	
全般認証 詳細設定	
接続の方法:	
👼 Broadcom NetLink (TM) Gigabit Etherne	
構成(<u>C</u>)	
この接続は次の項目を使用します(<u>O</u>):	
 ✓ ✓<td></td>	
✓ ☆ インターネット プロトコル (TCP/IP)	
伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク プロトコ ルです。	
✓ 接続時に通知領域にインジケータを表示する(W) ✓ 接続が限られているか利用不可能な場合に通知する(M)	
OK キャンセノ	1

「この接続は次の項目を使用します(O)」の欄より「インターネットプロトコル(TCP/IP)を選択し、 「プロパティ(R)」ボタンをクリックしてください。

6 「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ」が表示されます。

インターネット プロトコル (TCP/IP)のプロパティ 🛛 🛛 🔀	
全般 代替の構成	
ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ てください。	
● IP アドレスを自動的に取得する(Q)	
〇次のIP アドレスを使う⑤: IP アドレスΦ:	
サブネットマスク(山):	
デフォルト ゲートウェイ (<u>D</u>):	
● DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)	
○次の DNS サーバーのアドレスを使う(E): (毎年 DNS サーバー(の):	
低地 DNS サーバー(A):	
OK キャンセル	

「全般」タブを選択してください。

「IPアドレスを自動的に取得する(O)」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」にチェックを入れてください。

チェックしましたら、「OK」をクリックしてください。

設定は以上です