Windows OutlookExpress6 のメール設定

Windows OutlookExpress6 ウィザードの設定

OutlookExpressを起動してください。



メニューバーにある「ツール(T)」から「アカウント(A)」を開いてください。

2 インターネットアカウント画面が表示されます。

-1	۲ンターネット アカウント					
	すべて メール ニ:	1ース ディレクトリ サービス	1	() ()		メール(M)
	アカウント	種類	接続	前原余(B)		ニュース(№ ディレクトリ サービス(№)
				プロパティ(日	2	
				既定は設定	\square	
				インボートの)	
				エクスポートの		
	L			順番の設定(
				開 じる		

「追加(A)」をクリックし「メール(M)」を選択してください。

3 「名前」が表示されます。

インターネット接続ウィザード		
名前		ž
電子メールを送信するときに、キ ください。	名前が [送信者] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力して	
表示名(<u>0</u>):	Susumu Mirai	
	例:Taro Chofu	
	< 戻る(B) (次へ(B)) (キャン	セル

「表示名(D)」に任意の名前を入力してください。

※メールを送信したときに、相手のメールソフトの「差出人」欄に表示される名前です。お客様のお名前やニックネームなどを入力する とよいでしょう。日本語で入力した場合、外国へメールを送った際に文字化けするおそれがありますので、海外へメールを送られる方 は、ローマ字で入力することをお勧めします。

入力後、「次へ(N)」をクリックしてください。

4 「インターネット電子メールアドレス」が表示されます。

インターネット接続ウィザード		
インターネット電子メール アド	νλ	21×
電子メールのアドレスは、ほか	のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	
電子メール アドレス(E):	例:t-chofu@microsoft.com]
	〈戻5@) 次へ(U) キー	+>セル

お客様の電子メールアドレスを入力してください。電子メールアドレスは、半角英数の小文字で入力してください。 なお、メールアドレス変更を行った方は、変更後のメールアドレスを入力してください。

設定しましたら「次へ(N)>」ボタンをクリックします。

5 「電子メールサーバー名」が表示されます。

インターネット接続ウィザード		
電子メール サーバー名		×
受信メール サーバーの種類(S)	POP3	
受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サ	-//	
SMTP サーバーは、電子メールを送信するとき	に使用するサーバーです。	
送信メール (SMTP) サーバー(<u>O</u>):		
president and a second second		
	< 戻る(B) 次へ	(1)>キャンセル

各項目について、以下のように入力してください。

項目	内容
受信メールサーバーの種類(S)	「POP3」を選択
受信メール(POP3、IMAPま たはHTTP)サーバー(l)	「mail.7so.ne.jp」と入力
送信メール(SMTP)サーバー (O)	「mail.7so.ne.jp」と入力

入力後、「次へ(N)>」をクリックしてください。

6 「インターネットメールのログオン」が表示されます。

ンターネット メール ログ	ジオン
インターネット サービス つ	20パイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。
アカウント名(A):	
パスワード(P):	*******
	✓パスワードを保存する(₩)
メール アカウントにアクセス ード認証 (SPA) を必要と をオンにしてください。	するときに。インターネット サービス プロバイダがセキュリティで保護されたパスワ している場合は [セキュリティで[保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する] たパスワード認証 (SPA) を使用する(S)
しセキュリティで保護され	
■ セキュリティで保護され;	

各項目について、以下のように入力してください。

項目	内容
アカウント名(A)	お客様のメールアドレスを入力
パスワード(P)	メールアドレスに設定されたパスワードを入力

入力後、「次へ(N)」をクリックしてください。

7 「設定完了」が表示されます。

インターネット接続ウィザード	
設定完了	×
セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。 これらの設定を(保存するには、じ完了)をクリックしてください。	
〈 戻3(B) 完7 +	ャンセル

「完了」ボタンをクリックしてください。

ウィザード設定は以上です。

引き続きメール設定を行いますので「アカウントの設定」にお進み下さい。

アカウントの設定

OutlookExpress6を起動してください。



メニューバーにある「ツール(T)」から「アカウント(A)」を開いてください。

2 「インターネットアカウント」が表示されます。



設定したアカウントを選択し、「プロパティ(P)」をクリックしてください。

3 「プロパティ」が表示されます。

「全般」タブをクリックしてください。

😭 mirai-s@ip.mirai.ne.jp のプロパティ 🛛 💽 🔀			
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定			
メール アカウント これらのサーバーに覚えやすい名前を付けることができます。(例: 仕事、Microsoft メール サーバー)			
contrally accurate			
ユーザー情報			
名前(11):			
会社名(2):			
電子メール アドレス(例):			
返信アドレス(2):			
✓メールの受信時および同期時にこのアカウントを含める①			
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)			

項目の入力内容を確認してください。

メールアカウント	任意の名称を入力		
名前	任意の名前を入力 ※メールを送信したときに、相手のメールソフトの「差出人」欄に表示される名前です。 お客様のお名前やニックネームなどを入力するとよいでしょう。 日本語で入力した場合、外国へメールを送った際に文字化けするおそれがありますので、海外へメールを送られる方は、ロ ーマ字で入力することをお勧めします。		
会社名	任意の会社名を入力		
電子メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力		
返信アドレス	返信アドレスは、お客様が送信したメールの受信者が、「返信」コマンドを使って返信する場合に使われます。 通常は空白にすることで、通常の電子メールアドレスに返信されます。		

確認後、「サーバー」タブをクリックしてください。

4 「サーバー」タブが表示されます。

😭 mirai-s@ip.mirai.ne.j	p Ø70/177			
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定				
サーバー情報				
受信メール サーバーの種	類(M): POP3			
受信メール (POP3)(():	(and a strategy of the strateg			
送信メール (SMTP)(<u>U</u>):	- style - states in			
受信メール サーバー ー				
アカウント名(<u>C</u>):	August 1			
パスワード(P):	*****			
✓パスワードを保存する(型)				
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)				
送信メール サーバー ー				
▼このサーバーは認証が必要(型) 設定(E)				
	UK キャンセル 通用(A)			

項目の入力内容を確認してください。

項目	内容
受信メールサーバーの種類(M)	「POP3」を選択
受信メール(POP3)(I)	「mail.7so.ne.jp」と入力
送信メール(SMTP)(U)	「mail.7so.ne.jp」と入力
アカウント名(C)	お客様のメールアドレスを入力
パスワード(P)	メールアドレスに設定されたパスワードを入力
セキュリティで保護されたパス ワード認証でログオンする(S)	チェックなし
このサーバは認証が必要(V)	チェックする

確認後、「詳細設定」タブをクリックしてください。

5 「詳細設定」タブが表示されます。

🖀 mirai-sêip.mirai.ne.jp ወታወለታィ 🛛 💽 🗙
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバーのボート番号
送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を使用(U)
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(@)
受信メール (POP3)(D): 110
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(©)
サーバーのタイムアウト
短い ラーニー 長い 1分
送信
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)
60 🔅 KB
配信
サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
□サーバーから削除する(B) 5 章 日後
□ 閉眼絵音みアイテム]を空にしたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル 適用(A)

サーバーのポート番号項目にある「送信メール(SMTP)(O)」の数値を「25」から「587」 に変更してください。

入力後、「OK」ボタンをクリックます。

設定は以上です。